





Outlook Express

2007年4月2日 Ver.0.1

Outlook Express 設定



Outlook Expressを立ち上げます。

[ツール]タブから[アカウント] を選択して下さい。

	-X) 1 POPU U-EX	TT 2222		
7カウント	種類	接続		ディレクトリ サービス(①)
pop.test.jp	メール(既定)	使用可能な接続	プロパティ(P)	
			2天空に言ひた(D)	4.5
			The Click of the	
			「 インボート型…	
			エクスポート(E))
			105.55.05=6.050(cs)	

[メール]タブをクリックし、[追加(A)] [メール(M)]を選択して新 規アカウントを作成する。

3ð		×
電子メールを送信するときに、名前 ください。	が「送信者」のフィールドに表示されます。表示	行する名前を入力して
表示名(0):	スト太郎	
	L Taro Grudu	
		_
	(戻5(B)))))))))))))))))))))))))))))))))))	N)> ++>\tz/

名前を入力します。 電子メールを送信する時に、[送信 者]に表示されます。

インターネット接続ウィザード	
1/2-+9F#+X-W /FDX	(4) メールアドレスを入力して
電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	下さい。
電子メール アドレス(E) test-taro@ドメイン名 保 <u>t-chofu@microsoft.com</u>	
〈戻る图 次へN)> 「キャンセル」	
インターネット接続ウィザード	
電子メール サーバー名	1
受信メールサーバーの種類©) POP3	×
間後に、水 (*018、3440 また は HTTP) サーバー(0): mailドメイン名	
SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバー 送信ネール SMTP サーバー mailドメイン名	-टर्ड.

⑤
受信メール (POP3): mail.ドメイン名
送信メール (SMTP): mail.ドメイン名 を入力する。

< 戻る(B) (次へ(N)) キャンセル

ご注意(他社サーバからPitservサーバへ移設のお客様のみ): DNSを切り替える前までには、弊社サーバにドメインでのアクセスが出来ません。 エラーメッセージを表示させない場合には、「mail.ドメイン名」ではなく、IPアドレスを 入力して下さい。(Pitserv 会員証参照)

(ンターネット メール ログオ	2	1
インターネット サービス プロノ	ドイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。	
アカウント名(<u>A</u>):	test%ドメイン名]
/(Հワード(P):	****	1î
100.000 fr. -	(1)パスワードを保存する(0)	-0
メール アカウントにアクセスする ード認証 (SPA) を必要として をオンにしてください。	ときに、インダーネットサービス フロバイダがセキュリティで「保護されたパスワ いる場合は [セキュリティで「保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する]	
2セキュリティで保護されたパ	スワード認証 (SPA) を使用する(S)	

6

アカウント名には、メールアドレスの @ の前を入力して、続いて %ドメイン 名 を入力する。パスワードは Pitserv メールサーバ (QmailAdmin) にて登録 したものをご入力下さいする。

※ 『POP アカウント%ドメイン名』 例:test%pitserv.jp

ご注意(ウイルスチェックサービスをご利用のお客様のみ):

ウイルスチェックサービスをご利用のお客様は、「アカウント名」入力時、ドメイン名の 前に必ず「**mail**.」を入力して下さい。

※『POP アカウント%mail.ドメイン名』 例:test%mail.pitserv.jp

ンターネット接続ウィザード	
設定完了	×
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。 これらの設定を保存するには、[完了] をクリックしてください。	
< 戻る(B)	完了 キャンセル

以上の設定で、メールアカウント作成が完了です。